


ATW インターネットサービス アカウント設定手順書 Outlook 2016 編

目次	
新規アカウント作成 2	
お客様情報	
■お客様情報	
会社名	
ドメイン	
【サーバー設定情	
報】	
送信メールサーバー:	
受信メールサーバー:	

お問い合わせ

株式会社エーティーワークス ATW インターネットサービス


URL : https://hosting.atw.ne.jp/contact/




新規アカウント作成


ATW インターネットサービスサーバーへ接続するための、新規アカウントを追加します。

1. 「ファイル」→「情報」をクリックし、「アカウント設定」→「プロファイルの管理(0)」を選択します。



2. [ユーザー アカウント制御] 画面が表示されるので [はい] をクリックします。





3. [メール設定]画面が表示されるので、[電子メール アカウント] をクリックします。



4. 「電子メール」タブをクリックし、「新規」を選択します。






5. 「自動アカウント セットアップ」画面にて「自分で電子メールやその他のサービスを使うための設定を する(手動設定)」にチェックを入れて、右下の「次へ」をクリックします。




6. 「アカウント タイプの選択」画面にて、「POP または IMAP」にチェックを入れて、右下の「次へ」をクリックします。





7. 「アカウントの追加」の画面が表示されたら、以下のように設定します。



・名 前: 任意の名前(メールの差出人として表示されます)

※ここで入力した名前が「送信者」として表示されます。

·メ ー ル ア ド レ ス: ご使用のメールアドレス

・ア カ ウ ン ト の 種 類: POP3


・受信メールサーバー: サーバ設定情報に記載の受信サーバ名・送信メールサーバー(SMTP): サーバ設定情報に記載の送信サーバ名

·ア カ ウ ン ト 名: メールアドレス


・パ ス ワ ー ド: ホスティング設定依頼書の PW

・□パスワードを保存する: チェックをします


入力できたら、[詳細設定]ボタンをクリックします。




8. 「送信サーバー」タブをクリックし、以下のとおりに設定します。



- ・送信サーバー(SMTP)は認証が必要:チェックする
- ・受信メールサーバーと同じ設定を使用する:チェックする



9. 「詳細設定」タブをクリックし、以下のとおりに設定します。




- ・受信サーバー (POP3): 995
- ・このサーバーは暗号化された接続(SSL)が必要: チェックあり
- ・送信サーバー (SMTP): 465
- ※初期値は25となりますので、変更してください。
- ・使用する暗号化接続の種類: SSL/TLS

その他の項目は任意で設定します。


変更・確認できたら、[OK]ボタンをクリックします。



10. 「アカウントの追加」の画面に戻ったら、以下設定を実施します。



- ・[次へ] をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする: **チェックなし** チェックを外したら**[次へ]** ボタンをクリックします。
- 11. 「すべて完了しました」の画面が表示されたら、[完了]ボタンをクリックします。



以上でメール設定作業は完了です。新しく作成したアカウントから、ご自分のアドレス宛にテストメールを送っていただき、動作確認を行ってください。正常な動作が確認できない場合は、弊社サポート窓口までお問合せ下さい。