



ATW インターネットサービス アカウント設定手順書

Becky 2.0 編

目次

ご利用中アカウントの修正（サーバー移行のお客様）.....	2
新規アカウント作成.....	4

お問い合わせ

株式会社エーティーワークス ATW インターネットサービス

URL : <https://hosting.atw.ne.jp/contact/>


ご利用中メールボックスの修正（サーバー移行のお客様）

現在ご利用中のメールボックスの「サーバー名」を、「IPアドレス」に修正します。
この作業により、サーバー移行期間中のメールの取りこぼしを防ぎます。

1. 「ツール」メニューをクリックし、「メールボックスの設定」をクリックします。



2. 現在利用中のメールボックスの設定画面が表示されます。
「メールボックス名」に“(old)”と文字を追加します。




3. サーバー情報の「POP3 サーバー(受信)」と「SMTP サーバー(送信)」を IP アドレスに変更し、「OK」をクリックして画面を閉じます。

POP3 サーバー (受信) → [現在のサーバーIP アドレス](#)

SMTP サーバー (送信) → [現在のサーバーIP アドレス](#)

入力に必要な情報(IP アドレス)は、サーバ設定情報(前回開通時に送付)より確認頂けます。



この設定

メールボックス名(N):

基本設定 接続 メール作成 受信 詳細

個人情報

名前(N):

メールアドレス(A):

サーバー情報

受信プロトコル(T): POP3

POP3サーバー(受信)(M):

SMTPサーバー(送信)(S):

ユーザーID(U): パスワード(P):

認証方式(H) 標準 APOP CRAM-MD5 NTLM

受信メールをサーバーに残す(L) 0 日後に削除(0の場合削除しない)(D)

名前: あなたの名前を入力します。
ここに入力された名前は、メールアドレスと対になって、あなたが送信するメールの差出人欄(From:)に設定されます。

プロファイル(R): (標準) 新規(N) 削除(D)... 取込(Y)


グローバルプロファイル(G)... OK キャンセル ヘルプ

以上で修正作業は完了です。
続いて新規アカウントの作成をお願いします。


新規アカウント作成

ATW インターネットサービスサーバーに接続するための、新規アカウントを追加します。

1. 「ファイル」メニューをクリックし、「メールボックス」を選び、「新規作成」をクリックします。




2. 「メールボックス名」を入力し、「OK」をクリックします。



3. 以下の情報を入力します。

入力に必要な情報(IP アドレス)は、サーバ設定情報(今回開通時に送付)より確認頂けます。

名	前→	「送信者」欄に表示される差出人氏名
メールアドレス	→	設定するメールアドレス
POP3 サーバー (受信)	→	新サーバの IP アドレス
SMTP サーバー (送信)	→	新サーバの IP アドレス
ユーザー ID	→	ホスティング設定依頼書の ID
パスワード	→	ホスティング設定依頼書の PW



xxxx の設定

メールボックス名: xxxx

基本設定 接続 メール作成 受信 詳細

個人情報

名前(N):

メールアドレス(A):

サーバー情報

受信プロトコル(T): POP3

POP3サーバー(受信)(M): POP3S

SMTPサーバー(送信)(S): OP25B SMTPS

ユーザーID(U): パスワード(P):

認証方式(H) 標準 APOP CRAM-MD5 NTLM

受信メールをサーバーに残す(L) 日後に削除(0の場合削除しない)(D)


プロファイル(R):

4. 【OP25B 設定作業】

以下の作業は、お客様ご契約のプロバイダがOP25B(Outbound Port 25 Blocking 対策)を実施している場合のみ必要です。該当しない方は変更を行わず、「OK」をクリックして画面を閉じます。
※OP25B に関する情報は、ご契約のプロバイダ様にお問い合わせください。

「詳細」タブを開き、「サーバーのポート番号」欄の SMTP の数値を「25」から「587」に変更し、「OK」をクリックします。

SMTP 認証と ESMTP を使用にチェックを入れる



メールボックス名: []

基本設定 接続 メール作成 受信 詳細

サーバーのポート番号

SMTP: 587 (標準: 25)

POP: 110 (標準: 110)

IMAP: 143 (標準: 143)

SSL/TLS関連

受信用: デフォルト

送信用: デフォルト

証明書を検証しない(S)

クライアント証明書を使用(E) []

IMAP関連

IMAPフォルダ: [] 接続時にフォルダの未読数を更新(V)

ごみ箱をサーバー上に置く(I) ごみ箱のファイル名: Trash

草稿をサーバー上に置く(L) 草稿のファイル名: Draft

送信済みをサーバー上に置く(E) 送信済みのファイル名: Sent

拡張ネームスペースをフォルダ表示(H)

プロファイル(R): [標準] 新規(W) 削除(D)... 取込(Y)

グローバルプロファイル(G)... OK キャンセル ヘルプ

以上で新規メールアカウント追加作業が完了です。

以上でメール設定作業は完了です。

新しく作成したアカウントから、ご自分のアドレス宛にテストメールを送っていただき、動作確認を行ってください。
正常な動作が確認できない場合は、弊社サポート窓口までお問合せ下さい。

以上