



ATW インターネットサービス アカウント設定手順書

Windows Microsoft Outlook2010 編

目次

| | |
|----------------|---|
| 新規アカウント作成..... | 2 |
|----------------|---|

お問い合わせ

株式会社エーティーワークス ATW インターネットサービス

URL : <https://hosting.atw.ne.jp/contact/>

新規アカウント作成


ATW インターネットサービスサーバーへ接続するための、新規アカウントを追加設定します。

1. 新しいサーバーに接続するためのアカウントを、新規作成します。

「ファイル」メニューをクリックし、「情報」→「アカウント設定」→「アカウント設定(A)」をクリックします。



2. アカウント設定画面で「新規」ボタンをクリックします。



3. 以下の画面が表示されましたら「電子メール アカウント」にチェックを入れて、「次へ」をクリックします。

新しいアカウントの追加

サービスの選択

電子メール アカウント(E)
インターネット サービス プロバイダー (ISP) または組織から提供されている電子メール アカウントに接続します。

テキスト メッセージング (SMS)(X)
モバイル メッセージング サービスに接続します。

その他(O)
以下に表示されている種類のサーバーに接続します。

Fax Mail Transport
Microsoft Outlook Hotmail Connector

< 戻る(B) **次へ(N) >** キャンセル

4. 以下の画面が表示されましたら、「自分で電子メールやその他のサービスを使うための設定をする (手動設定)」にチェックを入れて、「次へ」をクリックします。

新しいアカウントの追加

自動アカウント セットアップ
他の種類のサーバーに接続します。

電子メール アカウント(A)

名前(Y):
例: Eiji Yasuda

電子メール アドレス(E):
例: eiji@contoso.com

パスワード(P):

パスワードの確認入力(T):
インターネット サービス プロバイダーから提供されたパスワードを入力してください。

テキスト メッセージング (SMS)(X)

自分で電子メールやその他のサービスを使うための設定をする (手動設定)(M)

< 戻る(B) **次へ(N) >** キャンセル

5. 以下の画面が表示されましたら「インターネット電子メール」にチェックを入れて、「次へ」をクリックします。

新しいアカウントの追加

サービスの選択

- インターネット電子メール(I)**
POP または IMAP サーバーに接続して、電子メール メッセージを送受信します。
- Microsoft Exchange または互換性のあるサービス(M)**
接続して、電子メール メッセージ、予定表、連絡先、ファックス、およびボイス メール メッセージにアクセスします。
- テキスト メッセージング (SMS)(X)**
モバイル メッセージング サービスに接続します。
- その他(O)**
以下に表示されている種類のサーバーに接続します。
Fax Mail Transport
Microsoft Outlook Hotmail Connector

< 戻る(B) **次へ(N) >** キャンセル

6. 以下の画面が表示されましたら、下記情報を入力します。
入力が終わりましたら、「詳細設定」ボタンをクリックします。
入力に必要な情報 (IP アドレス) は、サーバ設定情報より確認頂けます。

| | |
|----------------|---------------------------|
| ① 「名前」欄 | 差出人の名称。「御社名」+「社員名」が一般的です。 |
| ② 「電子メールアドレス」欄 | ご利用いただくメールアドレス |
| ③ 「受信メールサーバー」欄 | お客様の IP アドレス |
| ④ 「送信メールサーバー」欄 | お客様の IP アドレス |
| ⑤ 「アカウント名」欄 | ホスティング設定依頼書の ID |
| ⑥ 「パスワード」欄 | ホスティング設定依頼書の PW |

新しいアカウントの追加

インターネット電子メール設定
電子メール アカウントを使用するには、以下の項目をすべて設定してください。

ユーザー情報

名前(N): sample ①
電子メール アドレス(E): sample@digitalink.ne.jp ②

サーバー情報

アカウントの種類(A): POP3
受信メール サーバー(I): ③
送信メール サーバー (SMTP)(O): ④

メール サーバーへのログオン情報

アカウント名(U): User01 ⑤
パスワード(P): ***** ⑥
 パスワードを保存する(R)

メール サーバーがセキュリティで保護されたパスワード確認証 (SPA) に対応している場合には、チェック ボックスをオンにしてください(Q)

アカウント設定のテスト

この画面内に情報を入力したら、アカウントのテストを行うことをお勧めします。テストを実行するには [アカウント設定のテスト] をクリックします (ネットワークに接続されている必要があります)。

アカウント設定のテスト(T)

[次へ] ボタンをクリックしたらアカウント設定をテストする(S)

新しいメッセージの配信先:


新しい Outlook データ ファイル(W)
 既存の Outlook データ ファイル(X)

参照(S)

詳細設定(M)...

< 戻る(B) **次へ(N) >** キャンセル

7. 「送信サーバー」タブをクリックし、送信サーバー(SMTP)は認証が必要と受信メールサーバーと同じ設定を使用するにチェックをいれて下さい。



インターネット電子メール設定

全般 **送信サーバー** 接続 詳細設定

送信サーバー (SMTP) (は認証が必要(O))

受信メール サーバーと同じ設定を使用する(U)

次のアカウントとパスワードでログインする(L)

アカウント名(N):

パスワード(P):


パスワードを保存する(R)

セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応(Q)

メールを送信する前に受信メール サーバーにログインする(D)

OK キャンセル

8. **【OP25B 設定作業】**当項目は、お客様ご契約のプロバイダ様がOP25B(Outbound Port 25 Blocking対策)を実施している場合のみ必要です。該当しない方は画面をキャンセルし、次へ進んでください。
- 「詳細設定」タブをクリックし、送信サーバー欄を「587」に変更します。終わりましたら、「OK」をクリックします。



インターネット電子メール設定

全般 送信サーバー 接続 **詳細設定**

サーバーのポート番号

受信サーバー (POP3)(I): 110

このサーバーは暗号化された接続 (SSL) が必要(E)

送信サーバー (SMTP)(O): **587**

使用する暗号化接続の種類(C): なし

サーバーのタイムアウト(T)

短い 長い 1分

配信


サーバーにメッセージのコピーを置く(L)

サーバーから削除する(R) 14 日後


削除済みアイテムから削除されたら、サーバーから削除(M)

OK キャンセル

9. アカウントの追加画面に戻りますので、「次へ」をクリックします。



10. 「完了」をクリックします。



以上で新しいアカウントの設定が完了です。

以上でメール設定作業は完了です。新しく作成したアカウントから、ご自分のアドレス宛にテストメールを送っていただき、動作確認を行ってください。

正常な動作が確認できない場合は、弊社サポート窓口までお問合せ下さい。

以上