



ATW インターネットサービス アカウント設定手順書

Outlook 2013 編

目次

ご利用中アカウントの修正（サーバ移行のお客様）.....	2
新規アカウント作成.....	5

お問い合わせ

株式会社エーティーワークス ATW インターネットサービス

URL : <https://www.atw.jp/contact/>

ご利用中アカウントの修正 (サーバ移行のお客様)

現在ご利用中のアカウントの「サーバ名」を、「IPアドレス」に修正します。
この作業により、サーバ移行期間中のメールの取りこぼしを防ぎます。


1. 「ファイル」→「情報」をクリックし、「アカウント設定」→「アカウント設定(A)」を選択します。



2. 「電子メール」タブをクリックし、既存アカウントを選択して「変更(A)」ボタンをクリックします。



3. 「受信メールサーバー」「送信メールサーバー」をドメイン設定されている場合は
IP アドレス設定に変更してください。



[受信メールサーバ]

「POP.ドメイン名」(例: pop.example.jp) → 「IP アドレス」(例: 123.45.67.89) へ変更


[送信メールサーバ]

「SMTP.ドメイン名」(例: smtp.example.jp) → 「IP アドレス」(例: 123.45. 67.89) へ変更


(注)ただし、IP アドレスは、現在ご利用サーバの IP アドレスを設定してください。

新サーバの IP アドレスではありませんので、ご注意ください。

4. 「アカウントの変更」画面の右下にある「詳細設定」をクリックすると、
「インターネット電子メール設定」の画面が開きます。新サーバ用アカウントと区別を
つけるためにメールアカウントの表示名に(old)と記入設定し、OK ボタンをクリックします。



5. 「[次へ]をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする」のチェックを外して、「次へ」をクリックする。



アカウントの変更

POPとIMAPのアカウント設定
お使いのアカウントのメールサーバーの設定を入力してください。

ユーザー情報
名前(Y): sample@example.jp
電子メール アドレス(E): sample@example.jp

サーバー情報
アカウントの種類(A): POP3
受信メール サーバー(I): xxx.xxx.xx.xxx
送信メール サーバー (SMTP)(O): xxx.xxx.xx.xxx

メールサーバーへのログイン情報
アカウント名(U): sample@example.jp
パスワード(P): *****
 パスワードを保存する(R)


アカウント設定のテスト
アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧めします。
アカウント設定のテスト(T)
 【次へ】をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする(S)

メールサーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェックボックスをオンにしてください(Q)

詳細設定(M)...

< 戻る(B) **次へ(N) >** キャンセル

6. アカウント設定画面の、「完了」をクリックし、画面を閉じます。



アカウントの変更

すべて完了しました
アカウントのセットアップに必要な情報がすべて入力されました。

< 戻る(B) **完了**

以上で修正作業は完了です。
続いて新規アカウントの作成をお願いします。

新規アカウント作成

ATW インターネットサービスサーバに接続するための、新規アカウントを追加します。

1. 「ファイル」→「情報」をクリックし、「アカウント設定」→「アカウント設定(A)」を選択します。



2. 「電子メール」タブをクリックし、「新規」を選択します。



- 「自分で電子メールサービスやその他のサービスを使うための設定をする(手動設定)」を選択して、「次へ」ボタンを押下します。



アカウントの追加

自動アカウント セットアップ
アカウントを手動で設定するか、または他の種類のサーバーに接続します。

電子メール アカウント(A)

名前(N):
例: Eiji Yasuda

電子メール アドレス(E):
例: eiji@contoso.com

パスワード(P):


パスワードの確認入力(T):
インターネット サービス プロバイダーから提供されたパスワードを入力してください。

自分で電子メールやその他のサービスを使うための設定をする (手動設定)(M)

POP または IMAP(P)
POP または IMAP 電子メール アカウントに接続します

< 戻る(B) **次へ(N) >** キャンセル

- 「POP または IMAP」を選択して、「次へ」ボタンを押下します。



アカウントの追加

サービスの選択


Microsoft Exchange Server または互換性のあるサービス(M)
Exchange アカウントに接続して、電子メール、予定表、連絡先、タスク、ボイス メールにアクセスします

Outlook.com または Exchange ActiveSync と互換性のあるサービス(A)
Outlook.com などのサービスに接続し、電子メール、予定表、連絡先、タスクにアクセスします

POP または IMAP(P)
POP または IMAP 電子メール アカウントに接続します

< 戻る(B) **次へ(N) >** キャンセル

5. メールアカウント設定画面が表示されますので、画面左側に以下の情報を入力して下さい。
【入力事項】を設定した後、右下にある[詳細設定(M)]ボタンを押下します。



【入力事項】

- 名 前 : 任意の名前(メールの差出人として表示されます)
- メールアドレス : ご使用のメールアドレス
- アカウントの種類 : POP3
- 受信メールサーバ (POP) : エーティワークス指定の受信サーバーの情報(サーバ設定情報参照)
- 送信メールサーバー (SMTP) : エーティワークス指定の送信サーバーの情報(サーバ設定情報参照)
- アカウント名 : ホスティング設定依頼書の ID (メールアドレス)
- パスワード : ホスティング設定依頼書の PW
- パスワードを保存する : チェックをします

6. 「インターネット電子メール設定」の画面が表示されますので、「送信サーバー」タブをクリックし、以下の項目にチェックを入れます。

インターネット電子メール設定

全般 送信サーバー 詳細設定

送信サーバー (SMTP) は認証が必要 (O)

受信メールサーバーと同じ設定を使用する (U)

次のアカウントとパスワードでログオンする (L)

アカウント名 (N):

パスワード (P):

パスワードを保存する (R)

セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応 (Q)

メールを送信する前に受信メールサーバーにログオンする (I)

OK キャンセル

- ・送信サーバー (SMTP) は認証が必要: チェックします
- ・受信メールサーバーと同じ設定を使用する: チェックします

7. 次に、「詳細設定」タブをクリックし、以下情報を入力して、「OK」ボタンを押下します。

インターネット電子メール設定

全般 送信サーバー 詳細設定

サーバーのポート番号

受信サーバー (POP3) (I): 995 標準設定 (D)

このサーバーは暗号化された接続 (SSL) が必要 (E)

送信サーバー (SMTP) (O): 465

使用する暗号化接続の種類 (C): SSL

サーバーのタイムアウト (T)

短い ← 長い 1分

配信

サーバーにメッセージのコピーを置く (L)


サーバーから削除する (R) 14 日後

[削除済みアイテム] から削除されたら、サーバーから削除 (M)

OK キャンセル

- ・受信サーバー (POP3): 995
- ・「このサーバーは暗号化された接続 (SSL) が必要 (E)」にチェックを入れます。
- ・送信サーバー (SMTP): 465 (※)
- ・使用する暗号化接続の種類 (C) は、「SSL」を選択してください。

8. 「アカウント設定のテスト(T)」の下にある
「[次へ]をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする」のチェックを外して、
「次へ」ボタンを押下します。



アカウントの追加

POP と IMAP のアカウント設定
お使いのアカウントのメール サーバーの設定を入力してください。

ユーザー情報
名前(Y): sample@example.jp
電子メール アドレス(E): sample@example.jp

サーバー情報
アカウントの種類(A): POP3
受信メール サーバー(I): xxx.xxx.xxx.xxx
送信メール サーバー (SMTP)(O): xxx.xxx.xxx.xxx

メール サーバーへのログイン情報
アカウント名(U): sample@example.jp
パスワード(P): *****
 パスワードを保存する(R)

メール サーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェック ボックスをオンにしてください(Q)

アカウント設定のテスト
アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧めします。

アカウント設定のテスト(T)
 [次へ]をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする(S)

新しいメッセージの配信先:
 新しい Outlook データ ファイル(W)
 既存の Outlook データ ファイル(X)
参照(S)

詳細設定(M)...

< 戻る(B) **次へ(N) >** キャンセル

9. 「完了」ボタンを押下します。



アカウントの追加

すべて完了しました
アカウントのセットアップに必要な情報がすべて入力されました。

別のアカウントの追加(A)...

< 戻る(B) **完了**

以上で新規メールアカウント追加作業が完了です。

以上でメール設定作業は完了です。

新しく作成したアカウントから、ご自分のアドレス宛にテストメールを送っていただき、動作確認を行ってください。

正常な動作が確認できない場合は、弊社サポート窓口までお問合せ下さい。